[MAC アドレスの確認] – Windows Vista

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	・ アクセサリを選択。	アクピサリ Processing Table Markelows SP / FVL- Processing Table Markelows SP / FVL- Processing Table Processing Table Processing Table<!--</th-->
cm コマンドブロンプト Microsoft Windows [Version 6.0.6000] Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. All rig C:¥Users¥notepc>ipconfig /all	ghts reserved.	4. コマンドプロンプトで ipconfig /all と入力し, Enter キ ーを押す(/の前は半角スペー ス)
回コマンドプロンプト Wireless LAN adapter ワイヤレス ネットワー 接続固有の DNS サフィックス : ex. 説明	/	 5. ①無線 LAN の場合 MAC アドレスは、「<u>Wireless LAN</u> adapter ワイヤレスネットワーク 接続:」の物理アドレスを記入し て下さい。 ②有線 LAN(キャンパスネットワ ーク接続申請)の場合 MAC アドレスは、「<u>イーサネット</u> アダプタ ローカル エリア接 続:」の物理アドレスを記入して 下さい。 ※「Tunnel adapter ローカルエリ ア接続*:」等はこの場合関係あ りませんので注意して下さい。

[IP アドレスの設定方法] – Windows Vista



2.「コントロールパネル」
 ウィンドウ中、「ネットワー
 クとインターネット」項目内の
 「ウートロールパネル」

「ネットワークの状態とタ スクの表示」をクリックしま す。









6.「インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)」ウィンドウで、「全般」タグを確認します。 ラジオボタン「次の IP アドレスを使う(S)」をクリックした後、「IP アドレス(I)」、「サブネットマスク(U)」、 「デフォルトゲートウェイ(D)」にセンターから指定されたものを入力します。

「次の DNS サーバーのアドレスを使う(E)」をクリックした後、「優先 DNS サーバー(P)」の欄に 「150.86.124.124」を、「代替 DNS サーバー(A)」の欄に「150.86.2.1」を入力します。





「インターネット プロトコル バージョン4 (TCP/IPv4)」ウィンドウは「OK」ボタンで、「ローカルエリア 接続のプロパティ」ウィンドウは「閉じる」ボタンで順に閉じます。以上で設定終了です。